



Parking Anleitung für Loomes Kunden:

1. Gehen Sie auf die Webseite www.loomes.de
2. Bitte loggen Sie sich ein

The screenshot shows the Loomes website homepage. At the top left is the Loomes logo. The main navigation bar includes links for Home, Domains, Mail, Hosting, Server, Support, News, and Loomes. Below this is a secondary navigation bar with links for Home, Webmail Login, Config Center Login, Loomes Mail, Loomes Performance, Loomes Linux VServer, Loomes Windows VServer, and Web Meisterschaft Tipp Spiel. The main content area features a large banner with the text "Willkommen bei Loomes - Einfach. Günstig. Gut!". A green callout box with the text "Loggen Sie sich in Ihren Kundenbereich ein" is overlaid on the banner, with a red arrow pointing to the "Config Center Login" section on the right. The "Config Center Login" section contains fields for "Benutzer:" and "Passwort:", a "Login" button, and a "PW vergessen?" link. Below the login section are sections for "Namerator", "Produktvergleich", and "Service-Hotline". The "Service-Hotline" section includes the phone number "Tel: +49 1805 6 566637" and a "Support Mail" link. At the bottom of the page, there are four columns representing different services: Domains (ab 0,49 € mtl.*), Mail (ab 0,99 € mtl.*), Hosting (ab 0,89 € mtl.*), and Server (ab 8,90 € mtl.*).

3. Domainverwaltung
Nach dem Sie sich eingeloggt haben, klicken Sie auf „Domainverwaltung“

The screenshot shows the Loomes customer control panel. At the top left is the Loomes logo. Below it, the text "Sie bearbeiten gerade:" is followed by a dropdown menu showing "Loomes.Profi SILBER". The main content area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a list of menu items: Domainverwaltung, E-Mail, Ihre Vertragsdaten, Webspaces, FTP-Zugänge, Benutzerverwaltung, Statistik & Webpromotion, Homepage-Anwendungen, Profi-Anwendungen, Hilfe, Startseite, and Abmelden. A red arrow points from a green callout box with the text "Klicken Sie auf 'Domainverwaltung'" to the "Domainverwaltung" menu item. The main content area is titled "Willkommen" and contains a "Paketinfo" section with "Paket : Loomes.Profi SILBER" and "Kundennummer : 0029656579". Below this is a section titled "bereits belegt oder/und noch verfügbar" with three sub-sections: "Domains" (Inklusivdomains (de/com/net/org/info/biz/eu) 2 von 3 bestellt), "E-Mail" (E-Mail Postfächer 6 von 500 angelegt, E-Mail Weiterleitungen 3 von 2000 angelegt), and "Webspaces" (Speicherplatz 24 MB von 1000 MB belegt). At the bottom of the main content area is a section titled "Aktuelle technische Informationen" with the text "Zur Zeit gibt es keine Ankündigungen oder Wartungsarbeiten."

4. Weiterleitungsmöglichkeit: Nameserver ändern

Sie bearbeiten gerade: Loomes.Profi SILBER Fragen? +49 1805 6 566637 (0,14 €/Min. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen) oder

Domainverwaltung
E-Mail
Ihre Vertragsdaten
Webspace
FTP-Zugänge
Benutzerverwaltung
Statistik & Webpromotion
Homepage-Anwendungen
Profi-Anwendungen
Hilfe
Startseite
Abmelden

DNS-Einträge

Dies ist eine Übersicht der DNS-Einträge für die DNS-Zone **www.sedo-parking.com**.

#	Hostname	Typ	Präferenz	RData	DNS-EINTRAG LÖSCHEN
1	cgi	A		217.119.54.157	
2	mail	CNAME		smtp.synserver.de	
3	pop	CNAME		pop.synserver.de	
4		A		217.119.54.157	
5		MX	100	mx-in-1.synserver.de	
6		MX	100	mx-in-2.synserver.de	
7		NS		ns1.loomes.net	
8		NS		ns2.loomes.net	
9		NS		ns3.loomes.net	
10		NS		ns4.loomes.net	
11	weblog	A		217.119.54.139	
12	www	A		217.119.54.157	

Neuen DNS-Eintrag anlegen zurück

Wählen Sie zunächst den primären Nameserver (NS) aus und anschließend den sekundären

Klicken Sie auf den ersten Typ „NS“ um die bestehenden Nameserver zu bearbeiten.

Sie bearbeiten gerade: Loomes.Profi SILBER Fragen? +49 1805 6 566637 (0,14 €/Min. Festnetz, Mobilfunktarife können abweichen) oder

DNS-Eintrag

Hier haben Sie alle Einzelheiten des DNS-Eintrags im Überblick.

DNS-Eintrag

Zone : **www.sedo-parking.com**

Hostname :

Typ : NS

RData : **NS1.SEDOPARKING.COM**

zurück

Nameserver eintragen

Um die Nameserver für diese Domain zu ändern bzw. einzutragen löschen Sie die alten Nameserver-Einträge (falls gegeben) und tragen Sie dort bitte die neuen Sedo-Nameserver ein. Editieren Sie nun Ihre Nameserver, in dem Sie **NS1.SEDOPARKING.COM** in den primären Nameserver und anschließend **NS2.SEDOPARKING.COM** in den sekundären Nameserver eintragen. Vergessen Sie nicht Ihre Eingabe zu speichern.